

Az egyéni védőfelszerelés felvételének lépései

1. Vegyen le minden személyes tárgyat: ékszer, óra, mobiltelefon, toll.



2. Az öltözőben öltözzön át munkaruhába és vegye fel a lábszákot, gumicsizmát¹ vagy védőcipőt.




3. Menjen át a tiszta területre, az izolációs terület bejáratához.


4. Ellenőrizze, hogy az egyéni védőfelszerelés, amit fel fog venni, megfelelő méretű-e és megfelelő-e a minősége?

5. Az egyéni védőeszközöket mindig képzett kolléga irányítása és felügyelete alatt vegye fel.


6. Mosson kezet, kéz higiéné!



7. Vegye fel a gumikesztyűt (vizsgáló/nitril kesztyű).



8. Vegye fel az overált (a kapucnit még ne vegye fel).



9. Vegye fel a maszkot.



10. Vegye fel az arcvédőt vagy a védőszemüveget.



11. Fedje be fejet és a nyakat – a nyakat és a fej oldalsó részét takaró sebési sapkával (lehetőség szerint védőpajzzsal kombinálva) vagy a kapucnival.



12. Vegyen fel egyszer használatos vízálló kötényt (ha nem áll rendelkezésre, használjon strapabíró (fertőtleníthető), újrafelhasználható vízálló kötényt).



13. Vegyen fel még egy réteg gumikesztyűt (hosszú madzsettás a megfelelő), húzza rá az overál madzsettájára.



¹ Ha nem elérhető csizma, használjon zárt cipőt, bebújós cipőt, cipőfűző lyukak nélkül, ami teljesen takarja a lábat és a bokát) és cipőborítót (ami csúszásmentes és vízhatlan) Ne használjon ragasztócsíkot a kesztyűk rögzítéséhez. Ha a kezelábas ingujja vagy a kesztyű szára nem elég hosszú, az overál ingujjának alsó részén készítsen egy lyukat a hüvelykujjával vagy a középső ujjával és akassza bele az ujját; a cél, hogy mozgás során ne érje szennyeződés az alkar. Egyes overálokon van egy hurok az ujjnak. Először mindig a lábszákot vegyük fel! Azután fertőtlenítsük a kezünket, mivel a lábbeliről esetlegesen szennyeződött kézzel ne vigyünk kórokozót a védőruházatra!